

 HELSE BERGEN <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<h2>Suging i øvre luftveier</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Luftveier	Gyldig fra/til: 28.10.2020/28.10.2023
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 1.00
Godkjenner: Lehmann, Sverre	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Nathalie Puaschitz og Vibeke Irgens	Dok.id: D47784

Innholdsfortegnelse

1	Prosedyrens formål.....	1
2	Pasienter prosedyren gjelder for	1
3	Helsepersonell fagprosedyren gjelder for	1
4	Fremgangsmåte	1
4.1	Utstyr.....	1
4.2	Forhåndsregler	1
4.3	Gjennomføring	2
5	Definisjoner.....	2
6	Referanser.....	2

1 Prosedyrens formål

Sikre frie luftveier

Forebygge sykehusassosierte infeksjoner

Prosedyren omfatter ikke suging av luftveier nedenfor stemmebåndene.

2 Pasienter prosedyren gjelder for

Voksne pasienter med sekreter som oppkast, slim eller blod i øvre luftveier og som ikke klarer å hoste dette opp selv.

3 Helsepersonell fagprosedyren gjelder for

Sykepleiere som utfører suging av sekreter i øvre luftveier.

4 Fremgangsmåte

4.1 Utstyr

- Sugokolbe med innsatt pose, se Vegghengt sug - installasjon og rengjøring
- Sugekateter 12 eller 14 CH. Ved svært seigt ekspektorat kreves ofte større diameter på sugekateteret.
- Beholder med vann til skylle av sugekateteret
- Munnbind
- Rene hansker
- Cellestoff / papirhåndklær
- Bossbøtte

4.2 Forhåndsregler

- Munnbind påføres

- Bruk ren teknikk og engangshansker
- Sørg for å ha ansiktet ditt litt til siden for pasientens munn, for å unngå at du får ekspektorat på deg, dersom pasienten hoster
- Fukt kateteret med springvann før bruk, for å smøre kateteret

Vegghengt sug stilles inn med manometer.

Portabelt sug stilles inn med betjeningsbryter.

4.3 Gjennomføring

1. Plasser pasienten sittende med høyt ryggleie eller ved bevisstløshet, liggende i stabilt sideleie,
2. Utfør håndhygiene før prosedyren starter. Alle åpninger, koblinger beholdes rene under hele prosedyren
3. Innstill sugestyrke på maks 20Kpa (= 0,2 bar = 150mmHg = 0,28 PSI)
4. Dekontaminering av utstyr

5 Definisjoner

Øvre luftveier inkluderer nese, munn og svelg ovenfor strupehodet som markerer skille til de nedre luftveier.

Rene koblinger innebærer at koblingene skal bare berøres av rene hender.

6 Referanser

Interne referanser

[1.2.1.12-06](#)

[Vegghengt sug - installasjon og rengjøring](#)

[1.2.1.19.1-02](#)

[Munnstell hos voksne](#)

[1.2.9.2-05](#)

[Håndhygiene](#)

[1.2.9.2.2-08](#)

[Rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr.](#)

[1.2.9.3-13](#)

[Smittefarlig avfall](#)

[10.3.4.2.3-160](#)

[Transportabelt sug](#)

Eksterne referanser

[2.12.7.6 Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis \(2018\)](#)

Hørings svar til prosedyren har vært Mottaksklinikken og Voss sjukehus